



Windows 7 PEAP


Najprej je potrebno na vaš računalnik prenesti certifikat naše organizacije, ki ga boste našli na http://fis.unm.si/etc/Eduroam_FIS.der Certifikat shranite na računalnik in ga odprete z dvojnim klikom. Odprejo se podrobnosti certifikata.




Certifikat je potrebno namestiti v operacijski sistem. Kliknite gumb **Namesti potrdilo ...**.




Zažene se čarovnik za namestitev certifikata. Kliknite gumb **Naprej >**.




V naslednjem koraku je potrebno izbrati pravilno shrambo za certifikat. Kliknite gumb **Prebrskaj ...**.




Iz seznama izberite **Zaupanja vredni overitelji korenskih potrdil** in kliknite gumb **V redu**. Ko se vrnete v prejšnje okno in je izbrana pravilna shramba, kliknite gumb **Naprej >**.



Za dokončanje nameščanja certifikata s čarovnikom kliknite gumb .




Sistem vas opozori, da nameščate certifikat, ki ga sam ne more preveriti. Za nadaljevanje kliknite gumb .




Operacijski sistem vas o uspešnem uvozu obvesti. Kliknite gumb .


Po namestitvi certifikata je potrebno še ustrezno nastaviti brezžično omrežje. Pojdite na **Start > Nadzorna plošča > Omrežje in internet > Središče za omrežje in skupno rabo**. Odpre se naslednje okno:




Iz seznama na levi strani okna izberite **Upravljanje brezžičnih omrežij**.




V oknu, ki se odpre, kliknite gumb **Dodaj**.




Zažene se čarovnik za nastavitve novega brezžičnega omrežja. Izberite možnost **Ročno ustvari omrežni profil**.



V oknu z informacijami izpolnite polja tako, kot na sliki. Za ime omrežja vnesite **eduroam**, za vrsto varnosti izberite **WPA2-Podjetniško** in za vrsto šifriranja izberite **AES**. Nato kliknite gumb **Naprej**.




V naslednjem oknu izberite **Spremeni nastavitve povezave**.




Odpre se okno z podrobnejšimi lastnostmi povezave. Izberite zavihek **Varnost**.

Dodatne nastavitve nastavite takole:



Vrnite se v prejšnji meni z izbiro **V redu**

Pri možnosti načina preverjanja pristnosti v omrežju kliknite gumb  .




V lastnostih preverjanja pristnosti je potrebno izbrati vaš nameščen certifikat iz seznama ***Zaupanja vredni overitelji korenskih potrdil***. Izberete ga tako, da označite kvadrček pred certifikatom.

Kliknite še na Konfiguriraj in nastavite tako kot kaže spodnja slika:



Nastavitev brezžičnega omrežja Eduroam je zaključena. Ob prvem poskusu povezave v omrežje se vam prikaže naslednje okno:



Vnesite vaše uporabniško ime in geslo za dostop do omrežja Eduroam.

Vaše uporabniško ime je enako tistemu za spletni referat. Le na koncu dodate @fis.unm.si Geslo je enako kot za spletni referat.

Če ste pravilno sledili postopku ste že povezani v omrežje.